

# Guide de paramétrage



# Paramétrage du poste centralisateur.

1 - Saisissez les éléments\* nécessaires à la connexion à votre serveur FTP puis cliquez sur le bouton <Ouvrir la connexion FTP>

\*ces données vous ont normalement été transmises par l'herbergeur de votre site internet).

2 - Créez sur votre serveur FTP autant de dossiers que vous avez de magasins à centraliser (Bouton <Créer un dossier>)

3 - Ajouter ces dossiers à la liste des magasins centralisés (Bouton <Ajouter le magasin>)

[Clavier virtuel](#)

## Paramétrage FTP

**Vous êtes ?**  
 **Le centralisateur**     **Un magasin distant**

**Paramètres d'accès au serveur FTP**  
Serveur:   
Utilisateur:     Mot de passe:     Port:     Time out:  (sec)

**Magasins centralisés**

Nom	Date	Heure	Taille	Description
mag1	11/01/2012	17:52	2 Ko	dhwx---r-x 2 logiciel users 2 Jan 11...
mag2	11/01/2012	14:16	2 Ko	dhwx---r-x 2 logiciel users 2 Jan 11...
mag3	13/01/2012	09:14	2 Ko	dhwx---r-x 2 logiciel users 2 Jan 13...

      

Magasin	Dossier
mag1	/www/Mesmagasins/mag1
mag2	/www/Mesmagasins/mag2
mag3	/www/Mesmagasins/mag3

**Synchronisation des données**  
Base de données du magasin:   
Effectuer une synchronisation des données toutes les  minutes ( 0 pour aucune synchronisation automatique)  
 Démarrage automatique du IICS-WebCentral à l'ouverture de Windows

Vous pouvez forcer le démarrage du logiciel à l'ouverture de Windows ainsi que le délai de synchronisation automatique.

# Paramétrage d'un magasin distant.

1 - Saisissez les éléments\* nécessaires à la connexion à votre serveur FTP puis cliquez sur le bouton <Ouvrir la connexion FTP>

\*ces données vous ont normalement été transmises par l'herbergeur de votre site internet).

2 - Choisissez le dossier qui correspond à votre magasin sur votre serveur FTP en cliquant simplement sur son nom dans la liste

3 - Définissez le chemin à la base de données de votre logiciel de caisse (nos bases de données ont pour extension <.mcs> et se trouvent généralement sous < c:\2AiAppli\NomDuLogiciel\ >)

Clavier virtuel

## Paramétrage FTP

**Vous êtes ?**  **Le centralisateur**  **Un magasin distant**

**Paramètres d'accès au serveur FTP**

Nom	Date	Heure	Taille	Description
mag1	11/01/2012	17:52	2 Ko	dhwx---r-x 2 logideleg users 2 Jan 11...
mag2	11/01/2012	14:16	2 Ko	dhwx---r-x 2 logideleg users 2 Jan 11...
mag3	13/01/2012	09:14	2 Ko	dhwx---r-x 2 logideleg users 2 Jan 13...

**Dossier de mon magasin**

**Base de données du magasin**

Effectuer une synchronisation des données toutes les  minutes ( 0 pour aucune synchronisation automatique)

Démarrage automatique du MCS-WebCentral à l'ouverture de Windows

Vous pouvez forcer le démarrage du logiciel à l'ouverture de Windows ainsi que le délai de synchronisation automatique.